DuPont Refinish Colour Info

DuPont Refi

Mindest-Systemvoraussetzungen/PC Analyser Test für ColorQuick Pro

Generell gilt, dass ein Kunde, der ohne Probleme mit ColorQuick arbeitet, auch keine Probleme mit ColorQuick Pro haben dürfte. BEVOR Sie ColorQuick Pro installieren, sollten Sie den PC Analyser Test durchführen, um sich ein genaueres Bild von der Leistung Ihres PC zu verschaffen.

Mögliche Ergebnisse des PC Analyser Tests und was allgemein für welches Setup notwendig ist:

• 1 + 2 -> Testleistung ist sehr gering.

"Farbtonsuche " würde funktionieren, aber möglicherweise nicht so schnell, wie es sich der Benutzer wünscht.

Bei diesem Testergebnis dürfte ein Setup vom Typ "Normal" funktionieren.

• 3 + 4 -> Testleistung ist langsam.

Bei diesem Ergebnis würde ColorQuick Pro mit den Modulen Preis-Management, Benutzerverwaltung und Etikettendrucker funktionieren.

Der Einsatz eines ChromaVision[™] Geräts ist möglich, aber eventuell nicht so schnell, wie es sich der Benutzer wünscht.

• 5 + 6 -> Testleistung ist zufriedenstellend.

Läuft mit den Modulen Preis-Management, Benutzerverwaltung, Etikettendrucker, einem EcoMix-Terminal <u>oder</u> ChromaVision™.

• 7 + 8 -> Testleistung ist gut.

Läuft mit den Modulen Preis-Management, Benutzerverwaltung, Etikettendrucker, einem EcoMix-Terminal <u>und</u> ChromaVision™.

Das Programm sollte auch mit mehreren EcoMix-Terminals laufen, aber in diesem Fall eventuell nicht so schnell, wie es sich der Benutzer wünscht.

• 9 + 10 -> Testleistung ist ausgezeichnet.

Auf dem PC sollte ColorQuick Pro mit allen Module und mehreren EcoMix laufen. Es kann dennoch sein, dass ein Kunde eine höhere Geschwindigkeit erwartet.

Mindestvoraussetzungen und empfohlene Voraussetzungen

Zum Anschluss von 1 Waage, Etikettendrucker, ChromaVision™

Hardware, mindestens	Hardware, empfohlen
Pentium 200 MHZ	Pentium IV 3.0 GHz
32 MB RAM Arbeitsspeicher	512 MB RAM Arbeitsspeicher
1,2 GB Festplatte	20 GB Festplatte
CD ROM-Laufwerk	DVD-Laufwerk
1 COM-Anschluss	1 COM-Anschluss
USB-Anschlüsse	USB-Anschlüsse
1 Parallelanschluss für Berichtdrucker	1 Parallelanschluss für Berichtdrucker
Betriebssystem, mindestens	Betriebssystem, empfohlen
Windows 98 SE	Windows XP Pro SP2

Hinweis: Die Gesamtzahl der COM- und USB-Anschlüsse sollte den Anschluss folgender Geräte erlauben: 1 Waage, 1 Etikettendrucker, 1 ChromaVision[™] (+ die sonstigen Geräte, die über COM- oder USB-Anschlüsse mit dem PC verbunden werden müssen)

Zum Anschluss von 1 oder 2 EcoMix-Terminals

Hardware, mindestens	Hardware, empfohlen
Pentium IV 3.0 GHz	Pentium IV 3.0 GHz
512 MB RAM Arbeitsspeicher	1 GB RAM Arbeitsspeicher
20 GB Festplatte	20 GB Festplatte
DVD-Laufwerk	DVD-Laufwerk
1 COM-Anschluss	1 COM-Anschluss
USB-Anschlüsse	USB-Anschlüsse
1 Parallelanschluss für Berichtsdrucker	1 Parallelanschluss für Berichtsdrucker
Empfohlenes Betriebssystem	Empfohlenes Betriebssystem
Windows XP Pro SP2	Windows XP Pro SP2

Hinweis: Die Gesamtzahl der COM- und USB-Anschlüsse sollte den Anschluss folgender Geräte erlauben: 1 oder 2 EcoMix-Terminal, 1 Etikettendrucker, 1 ChromaVision[™] (+ die sonstigen Geräte, die über COM- oder USB-Anschlüsse mit dem PC verbunden werden müssen)

Sicherungskopien Ihrer persönlichen Daten erstellen

Wenn ColorQuick Pro auf Ihrem PC noch nicht installiert war, ist es nicht notwendig, eine Sicherungskopie Ihrer persönlichen Daten anzulegen, da dies in diesem Fall die Erstinstallation ist und dementsprechend noch keine eigenen Daten vorhanden sind. Generell empfehlen wir, regelmäßig Sicherheitskopien aller Daten auf Ihrem PC anzufertigen, indem Sie die Dateien beispielsweise mit einem Backup-Programm auf CD oder externe Festplatten kopieren. Dies bleibt natürlich dem Kunden überlassen.

Wenn ColorQuick Pro bereits auf Ihrem PC installiert war und Sie VOR dem Update eine Sicherungskopie Ihrer persönlichen Daten anfertigen wollen:

Sicherung der kundeneigenen Formeln

Klicken Sie im Menü "Datenpflege [F3] auf die Schaltfläche "Kundeneigene Daten", um Formeln für den Export auszuwählen. Sie können einige oder alle Formeln auswählen und exportieren. Standardmäßig werden die Formeln im Ordner "Import-Export" gespeichert, der automatisch erstellt wird, wenn ColorQuick Pro installiert wird.

Wenn Sie möchten, können Sie die Formeln auch in einem anderen Ordner Ihrer Wahl speichern.

Die Dateien werden als ctc-Dateien gespeichert und können von jedem anderen ColorQuick Pro Benutzer und auf verschiedenen PCs benutzt werden.

Um die gespeicherten Dateien zu importieren, klicken Sie auf "Kundeneigene Daten" und wählen Sie die Schaltfläche "Import". Sie werden zu dem rechts abgebildeten Bildschirm geführt, in dem Sie den Speicherort der zu importierenden Datei auswählen können.



Open file					×
Look in: 🛅 In	nport-Export	J		2 🎦	•
Personal_Form	nulas-2007-07-05.ctc				
Personal_Form	nulas-2007-07-05_1				
File name: Pe	ersonal_Formulas-2007-07-05.ctc			Ope	n
			_	\geq	\leq
Pile type. Du	Pont Import files			Cano	:el

DuPont Refinish/ColorQuick Pro/Installation Info for Colco's

Installation von ColorQuick Pro

Schließen Sie alle Windows-Anwendungen und legen Sie die CD-ROM ein.

Die CD startet von selbst (Autorun). Wählen Sie "Install ColorQuick Pro" für eine Neuinstallation ODER wählen Sie "Update ColorQuick Pro" für ein Update Ihrer Software.

DuPont C	
www.dupestrefinish.com Install Colorquiek Pro Launch DocVierrer	DuPont ColorQuick Pro
Help	Update GolorQuick Pro Launch DocViewer

Schritt 1: Wählen Sie die Installationssprache und klicken Sie auf "Weiter".



Schritt 2: Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und wenn Sie damit einverstanden sind, klicken Sie auf "Ich stimme zu" und dann auf "Akzeptieren".





Bei einer Erstinstallation fragt Sie das System, ob Sie den Ordner "C:\ColorQuickPro" erstellen wollen. Klicken Sie auf "Yes", um mit der Installation fortzufahren.

Auswahl des Zieloris					
	Setup installiert folgende(n) Ordner.				
	Zur Installation "Weiter" drücken.				
N.	Um einen anderen Ordner zu installieren, bitte "Durchsuchen" klicken und den anderen Ordner auswählen.				
	Sie können die Installation mit "Abbrechen" beenden.				
ColorQuick PRO	Zielverzeichnis C:YcolorQuickPro Durchsuchen				
	< Zurück Veiter > X Abbrechen				



Schritt 4: Klicken Sie im Bildschirm "Setuptyp" auf "Weiter".

→ Wenn Sie den Setuptyp normal "Normal" wählen, werden folgende Komponenten installiert:

- Suche
- Waage

→ Wenn Sie Setuptyp "Benutzerdefiniert" wählen, werden Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Geben Sie hier "INSTALLOPTIONS" ein.



Geben Sie das Passwort ein.		
0709212055		
V Ok K Cancel		

DuPont Refinish/ColorQuick Pro/Installation Info for Colco's

Je nach den Anforderungen des Kunden, können dann die folgenden Module zur Installation ausgewählt werden:

- ChromaVision™
- Label Printer (Etikettendrucker)
- Price Management (= Preis-Management)
- EcoMix
- ColorQuick Pro



Anmerkung: Wenn "EcoMix" oder "Preis-Management" installiert werden, wird automatisch auch "Benutzerverwaltung" installiert.

A	Settu wirki nachfolgende Icons in den Programmor Sie können auch einen vorhandenen Ordner auswi einen neuen Namen eingeben. Installation fortsetze Programmordner ICotorQuick Pro	dner kopieren. ihlen oder n mit "Weiter".
ColorGuick PRO	Vgrhandene Ordner Acorbat Reader Acrobat Reader Admistrative Tools Admistrative Tools Admistrative Tools Admistrative Tools Accession A	

Schritt 5: Colo	orQuick Pro wird nut	n auf Ihrer Fest	tplatte installiert
-----------------	----------------------	------------------	---------------------



Schritt 6: Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertigstellen".



 Am Abschluss der Installation wird automatisch ein Symbol (Icon) auf Ihrem Desktop angelegt.



ColorQuick Pro	CD2007-4 RC4 (Software-V	Version 3.0, build 94 - (c)19	99-2007 DuPont de Nem	0 🗰 🛛 🛑 🖬 🌾		_ 5 ×
						DuPont ColorQuick Pro
Deutsch						
Suchmughe	Datenprege	(F 3) Einstenungen (F a)	Systeminio			
		<u>S</u> uche			Sonstige Prod	ukte
_						
		Nach <u>H</u> erstelle				on (
		Nach Mode <u>l</u> i				
					Colour Page	s
						Color <u>Q</u> uick verlassen
🐉 Start	Ø Ø 😂 🐚 🙏	🏠 Printkey	👿 5 Microsoft Office 🔹	SecolorQuick Pro CD20	DE	(4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1

Schritt 7: Starten von ColorQuick Pro: Doppelklicken Sie auf das Symbol, um die Software zu starten.

Konfiguration der installierten Hardware

Waage

Das Modul "Waage" wird automatisch beim Setuptyp "Normal" installiert.



Um die Schaltfläche zu aktivieren, wählen Sie in "Einstellungen [F9]" die Registerkarte "Module [F6]" und dort "Waageneinstellungen". Hier müssen Sie die Waage konfigurieren.

- 1. Wählen Sie eine Waage aus der Liste aus.
- 2. Bestimmen Sie den COM-Port.
- 3. Verbinden Sie die Waage mit dem PC.
- Führen Sie den Kommunikationstest durch (Schaltfläche "Kommunikation und Einstellungen prüfen").

Wenn der Test erfolgreich war, klicken Sie auf "OK".

Wenn der Test nicht erfolgreich war, prüfen Sie die Kabel und Anschlüsse, und versuchen Sie es noch einmal. Wenn es immer noch nicht funktioniert, ziehen Sie kurz den Netzstecker der Waage .

Etikettendrucker (Label Printer)

- Installieren Sie den Windows-Treiber des Etikettendruckers auf Ihrem Computer. Der Etikettendrucker sollte zusammen mit den anderen Druckern aufgeführt sein.
- Wechseln Sie in ColorQuick Pro vom Bildschirm "Einstellungen [F9]" zur Registerkarte "Module [F6]" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Etikettendrucker". Im folgenden Bildschirm werden alle Drucker (Drucker und Etikettendrucker) aufgelistet, die auf Ihrem Computer installiert sind.
- Wählen Sie unter "Drucker" Ihren Etikettenrucker aus.
- Wählen Sie unter "Papier" das Etikettenformat aus.
- Legen Sie das Format und die Zahl der Etiketten fest, die standardmäßig gedruckt werden sollte. Zusätzliche Eitketten können aus der Formelansicht gedruckt werden.
- Falls gewünscht, aktivieren Sie "Formeletiketten automatisch nach Einwaage ausdrucken".

Etikettendrucker			×
Drucker:	Smart Label Printer 200 & 420		D
Papier :	SLP-1RL,-2RL Adr sm(29x89mm)		
🕑 Formeletike	etten automatisch nach Einwaage ausdrucken		
			aage
Etikett		Drucken	Nummer
Color label			0
Formula (abs.)			0
Formula (cum.)			0
Hint label			0
	Speichern & verlassen	Abbre	echen

<u>Hinweis 1</u>: Die automatisch gedruckten Formelausdrucke enthalten die tatsächlich gewogenen Mengen und einen Hinweis auf "ok", "ok/neu berechnet".

Bei einzeln (nach dem Wiegen) ausgedruckten Etiketten wird die Originalformel ausgedruckt.

<u>Hinweis 2</u>: Wenn Sie Formeln nur im Format DIN A4 ausdrucken wollen, brauchen Sie nur den Treiber eines Druckers auf Ihrem PC zu installieren. Eine zusätzliche Konfiguration in ColorQuick Pro ist dann nicht erforderlich. Für die Ausgabe auf dem Etikettendrucker müssen Sie jedoch <u>zusätzlich</u> zur Installation des Treibers des Etikettendruckers auf Ihrem PC auch die Kommunikation im Konfigurationsmenü von ColorQuick Pro konfigurieren.

ChromaVision™

Wenn ChromaVision[™] installiert wird, ist im Bildschirm "Suchmöglichkeiten [F2]" die Schaltfläche "ChromaVision[™] zuerst noch ausgeblendet/inaktiv.

Vor der ersten Suche mit ChromaVision™ muss das Gerät zuerst konfiguriert werden.

ColorQuick Pro CD2007-3 RC2 (3.0, build 74 - (c)1999-2007	DuPont de Nemours) 💷 🗆 🗙
	DuPont ColorQuick Pro
Deutsch	
(Suchmöglichkeiten (F2) (Datenpflege (F3) (Einstellun	gen [F9] (Systeminfo)
Suche	Sonstige Produkte
Nach <u>H</u> ersteller	ChromaVision
Nach Modell	
	Colour Pages
	Color <u>Q</u> uick verlassen

Konfiguration des ChromaVision[™]-Geräts:

Schritt 1: Gehen Sie in ColorQuick Pro vom Bildschirm "Einstellungen [F9]", zur Registerkarte "Module [F6]" und klicken Sie auf "ChromaVision™-Einstellungen"



Schritt 2: Wählen Sie einen COM-Port aus, und führen Sie den Kommunikationstest durch, indem Sie auf die Schaltfläche "Kommunikation und Einstellungen prüfen" klicken.

Anmerkung: In diesem Bildschirm können Sie ebenfalls festlegen, ob die Liste der 10 am besten passenden Ergebnisse und die kleinen Statuslcons angezeigt werden sollen oder nicht.

romaVision-I	Konfiguration				
		Gerät			
	СОМ1	Kommu	nikation un	d Einstellun	gen prüfer
Kileine St		Optionen			
🛄 Liste am I					
		C	Abbreche	en S	Speichern

Wenn der Test erfolgreich war, erscheint folgender Bildschirm:

In diesem Bildschirm können Sie:

- sehen, welches Gerät / Seriennummer angeschlossen ist;
- Datum und Zeit einstellen (es kann wichtig sein, wann eine Probe gemessen wurde);
- 3. die Sprache Ihres Geräts auswählen;
- mit der Schaltfläche "Löschen" Ergebnisse löschen;
- mit der Schaltfläche "Grünstandardtest" die Genauigkeit Ihres Geräts überprüfen.

Um den Bildschirm zu verlassen, klicken Sie auf "Speichern", um Ihre Konfigurationseinstellungen zu speichern.

Klicken Sie im Bildschirm "ChromaVision-Konfiguration" auf "Speichern", um zur Registerkarte "Module [F6]" von ColorQuick Pro zurückzukeh-

ren.

		Ğ	
	BYK 6320 3.10.2)	
	1010840		
	15.10.2007 💽 1	16:30:55 🛨	
	DE Deutsch		
	Optionen	Anzeige	: Voreinst
🗹 Auftrag	sliste aktivieren	Aultragsbez, eingeben Messungen anzeigen	: Ja : Nein
C) Messu		Lab mitteln Namen eingeben Batterietest Tage seit Kalibrierung	: Einmal : Ja : Ok : 0
		Anzahl Messungen Anzahl Kalibrierungen Katalognummer	:2 :8970237 :6320

Kommunika Kommunika Seriennr.: 10	tionstest abge tion erfolgreic)10832	ebrochen. h.			
			Gerät		
Anschluss (COM1		Kommi	unikation und	Einstellungen prüfe
			Optionen		
Liste am be					
			(Abbrechen	Speichern

Wenn der Kommunikationstest nicht erfolgreich war, erscheint folgende Meldung:

	Kommunikation nicht erfolgreich! Keine Verbindung zum Gerät. Dite überwüfen ein die Kehelischindung des Stelltre
-	

→ Prüfen Sie, ob Ihr ChromaVision[™]-Gerät korrekt am PC angeschlossen ist, und wiederholen Sie den Kommunikationstest.

→ Prüfen Sie, ob das Kabel noch in gutem Zustand und nicht beschädigt ist, denn dies ist eine mögliche Fehlerursache.

Preis-Management

Wenn das Modul "Preis-Management" installiert wird, wird automatisch auch das Modul "Benutzerverwaltung" installiert.

Wenn Sie mit "Preis-Management" arbeiten, ist es ratsam, im Modul "Benutzerverwaltung" zumindest 1 Manager zu benennen. Dies führt dazu, dass das Modul "Preis-Management" durch ein Passwort geschützt ist, so dass nur der Manager darauf Zugriff hat. Im Modul "Benutzerverwaltung" können drei Ebenen von Zugriffsberechtigungen vergeben werden. Wenn nirgendwo ein Passwort erforderlich ist, sollten Sie keine Einstellungen im Modul "Benutzerverwaltung" vornehmen.

Öffnen des Moduls "Preis-Management"

Wechseln Sie zum Bildschirm "Datenpflege [F3]" und klicken Sie auf "Preise".

ColorQuick Pro CD2007-3 RC2 (3.0, build 74 - (c)1999-2007 DuPont de Nemours)	_ 🗆 ×
DuPont Col	orQuick Pro
Deutsch	
Suchmöglichkeiten (F2) Datenpflege (F3) Einstellungen (F9) Systeminfo	
Kundeneigene Daten	
Preise	
	Color <u>Q</u> uick verlassen

Preise können von Hand eingegeben oder als CSV-Datei (Excel-Format) importiert werden. Die von Ihnen eingegebenen Preise werden im Bildschirm "Formel" angezeigt.

Manuelle Eingabe von Preisen:
 Doppelklicken Sie auf eine Zeile und geben Sie den
 Preis in der Spalte "Preis/Liter" ein.

 Import aus einer Datei:
 Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche "Import", um den Assistenten zu öffnen.

	notonangon	
	Preisdetail	
Mix Code	Mix Bezeichnung	Preis∧Liter
1010R	H.S. ACTIVATOR	84.00
1020R	HIGH SOLIDS PRIMER	84.00
1025R	H.S. THINNER	93.00
1030R	H.S. NON SANDING CONVERTOR	94.00
1035R	H.S. NON SANDING CONV. SLOW	83.00
1040R	UNIVERSAL 2K PRIMER GREY	74.00
1052R	HI PROD SURFACER OFF WHITE	84.00
1056R	HI PROD SURFACER DARK GREY	784
1125S	ANZ 2K URETH P/ FILL ACTIVATOR	
1141S	ANZ VS 2K URETH P/ FILL WHITE	
1144S	ANZ VS 2K URETH P/ FILLER GREY	
	dix Code	

Wählen Sie den Ort, von dem aus Sie Ihre Formel importieren wollen.

Standardmäßig wird der Ordner "Import-Export" geöffnet, da dies der bevorzugte Speicherort von ColorQuick Pro ist.

Klicken Sie dann auf "Open".

Importieren Sie nur die Preise (aktivieren Sie nur das Kontrollkästchen "Preis") und klicken Sie dann auf "OK".

Es erscheint eine Warnmeldung, dass Sie alle eventuell vorhandenen Preise in Ihrer Preisverwaltung überschreiben werden. Wenn Sie dies wollen, klicken Sie auf "Yes", um fortzufahren

Nach dem Sie Ihre Preise importiert haben, wird Ihnen angezeigt, wie viele Preise korrekt oder nicht korrekt importiert wurden.

Eventuelle Warnhinweise werden in diesem Bericht ebenfalls angezeigt.











EcoMix

Wenn das Modul "EcoMix " installiert wird, wird automatisch auch das Modul "Benutzerverwaltung" installiert. Wenn Sie mit EcoMix arbeiten, ist es ratsam, im Modul "Benutzerverwaltung" mindestens 1 Manager zu benennen und so viele Benutzer, wie auf der EcoMix Seite erforderlich sind.

Dies dient dazu, die Kontrolle über das System zu sichern. Eine Person arbeitet am PC und schickt die Jobs an das EcoMix-Terminal. Dabei kann der Job auch einer bestimmten Person zugewiesen werden, die den Job dann am EcoMix mit ihrem Passwort öffnen kann.

Anschluss von 1 EcoMix

Zu weiteren Informationen über die erforderliche Hardware und Installation siehe *Guide for Eco-Mix PC.doc.*

Nachdem das EcoMix-Terminal mit dem PC verbunden ist, gehen Sie zu "Einstellungen [F9]", Registerkarte "Module [F6]" und dann "EcoMix-Einstellungen", um Ihr EcoMix zu konfigurieren.

Wählen Sie einen COM-Port für "EcoMix Verbindung 1" aus und klicken Sie auf "OK", um Ihre Eingaben zu speichern.

Wenn Sie mehrere EcoMix-Terminals haben, verfahren Sie in gleicher Weise für die anderen Eco-Mix-Systeme (Sie erfahren später mehr über die Arbeit mit mehreren EcoMix-Terminals).

Sobald das EcoMix konfiguriert ist, können Sie mit dem Wiegen über das EcoMix beginnen.

Wenn Sie einen Job an die Waage senden, erscheint das nebenstehende "Job" Fenster. Hier können Sie in den entsprechenden Feldern den Job einer bestimmten Person zuweisen, ihm eine Job-Nr. zuweisen, eine Registrierung ausfüllen oder einen Kommentar eingeben.







Sie können dem Job auch eine Priorität zuweisen. Auf der EcoMix-Seite werden die Jobs in der Jobliste nach Prioritäten sortiert.

Starten des EcoMix

Schalten Sie das EcoMix-Terminal ein. Die Waage öffnet sich automatisch.

Klicken Sie anschließend auf das EcoMix Manager Symbol auf Ihrem Desktop, um den Task Manager zu öffnen.



Doppelklicken Sie auf "Launch task nr.1", um die Software des EcoMix aufzurufen.

Zum Stoppen des EcoMix, klicken Sie auf "Stop task nr.1", wenn ein einziges EcoMix-System ange-

Launch task nr.1	
Hide	
Stop task nr:1 (COLORQUICKPRO)	
Hide]

Auf der EcoMix-Seite stehen folgende Funktionen zur Auswahl:

1 Formelsuche

schlossen ist.

- 2 Suche über Modell
- 3 Suche über Lagernummer
- 5 Zusätzliche Produkte
- 6 Auftragsliste (Joblist)
- 9 Programm verlassen

Der Benutzer kann selbst im EcoMix nach einer Formel suchen ODER einen Job aus der Jobliste entnehmen. Die Jobs in der Jobliste sind einer Person/einem Benutzer zugewiesen, die bzw. der dann ihr bzw. sein Passwort eingeben muss, um den Job zu öffnen.

Benutzerverwaltung

Einrichten von Benutzern im Modul "Benutzerverwaltung"

→ Wechseln Sie vom Bildschirm "Einstellungen [F9]" zur Registerkarte "Module [F6]" und wählen Sie "Benutzerverwaltung".



In der Registerkarte "Benutzer", wählen Sie "Hinzufügen", um einen Benutzer zur Liste hinzuzufügen.

Benutzer	Zugriffsebenen	Optionen			
\square	Hinzufügen				\supset
				Schließer	n

Geben Sie einen Namen und ein Passwort ein, und legen Sie die Zugriffsebene des Benutzers fest. Klicken Sie anschließend auf "OK", um die Daten des hinzugefügten Benutzers zu speichern. Benutzer ×

 Name

 Paßwort

 Paßwort bestätigen

 Zugriffsebene

 User

 Advanced user

 Manager

 Benutzerdefiniert

 Ok

Der neue Benutzer erscheint dann in der Registerkarte "Benutzer".

Um einen Benutzer zu löschen, markieren Sie ihn in der Liste und klicken Sie auf "Löschen".

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten" drücken, können Sie die benutzerspezifischen Einstellungen ändern.



Technische Datenblätter und Farbseiten

Um sich technische Datenblätter oder Farbtonseiten ansehen zu können, benötigen Sie das Programm "DocViewer".

Um "DocViewer" auf Ihrem PC zu installieren, legen Sie Ihre CD-ROM ein.

Die CD startet automatisch (Autorun). Wählen Sie "Install DocViewer".

Es startet ein Installationsassistent.

Schritt 1: Wählen Sie Ihre Sprache und klicken Sie dann auf "Next".



Schritt 2: Wählen Sie im nächsten Bildschirm "Next", um mit der Installation fortzufahren.





Sie können den Fortschritt der Installation beobachten.



Zum Abschluss der Installation erscheint der folgende Bildschirm:

Auf Ihrem PC muss außerdem eine aktuelle Version von Adobe Acrobat Reader installiert sein. Um die neueste Version von Adobe Acrobat herunterzuladen, klicken Sie hier: <u>www.adobe.com</u>

Häufig gestellte Fragen

1. Wieso ist die Schaltfläche "ChromaVision™" im Bildschirm "Suchmöglichkeiten [F2]" nach der Installation ausgeblendet?

Dieses Modul ist unmittelbar nach der Installation noch nicht aktiv. Wechseln Sie in den Bildschirm "Einstellungen [F9]" und dann zur Registerkarte "Module [F6]" und wählen Sie dann "ChromaVision™-Einstellungen". Führen Sie den Kommunikationstest durch, und speichern Sie Ihre Einstellungen.

2. Warum kann ich keinen Job an die Waage senden? Die Schaltfläche reagiert nicht.

Wenn das Modul "Waage" auf Ihrem PC installiert ist, müssen Sie ZUERST die Waage konfigurieren, bevor Sie sie benutzen können.

Wechseln Sie in den Bildschirm "Einstellungen [F9]" und dann zur Registerkarte "Module [F6]" und wählen Sie dann "Waageneinstellungen". Führen Sie den Kommunikationstest durch und speichern Sie Ihre Einstellungen.

3. Warum kann ich keine Etiketten aus dem Bildschirm "Formel" drucken?

Nachdem Sie den Windows-Treiber für den Etikettendrucker installiert haben, müssen Sie den Etikettendrucker auch in ColorQuick Pro konfigurieren. Wechseln Sie in den Bildschirm "Einstellungen [F9]" und dann zur Registerkarte "Module [F6]" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Etikettendrucker".

Wählen Sie einen Etikettendrucker und ein Etikettenformat aus den Listen aus, und speichern Sie Ihre Einstellungen.

4. Ich habe den Treiber für den Etikettendrucker installiert, aber der Drucker erscheint weder in der Windows-Druckerliste noch in der Druckerliste von ColorQuick Pro.

Klicken Sie auf die Windows-Schaltfläche "Start" und wählen Sie "Drucker und Faxgeräte". und klicken Sie dann auf "Drucker hinzufügen"



Daraufhin wird ein Assistent aufgerufen.

Wählen Sie den gewünschten Drucker aus, und klicken Sie auf "Weiter", um die Installation abzuschließen.

Wenn die Installation erfolgreich war, erscheint der Drucker zusammen mit den anderen Druckern unter Windows und in ColorQuick Pro.



5. Wie erstelle ich Sicherungskopien der eigenen Daten (Formeln, Jobs, Preise) in ColorQuick Pro?

Sicherungskopie von eigenen Formeln

Im Menü "Kundeneigene Daten" können Sie Formeln für den Export auswählen. Sie können einige oder alle Formeln auswählen und exportieren.

Standardmäßig werden die Formeln im Ordner "Import-Export" gespeichert, der automatisch erstellt wird, wenn ColorQuick Pro installiert wird.

Wenn Sie möchten, können Sie die Formeln auch in einem anderen Ordner Ihrer Wahl speichern.

Die Dateien werden als ctc-Dateien gespeichert und können von jedem anderen ColorQuick Pro Benutzer und auf verschiedenen PCs benutzt werden.

Um die gespeicherten Dateien zu importieren, öffnen Sie das Menü "Kundeneigene Daten" und wählen Sie die Schaltfläche "Import". Sie werden zu dem rechts abgebildeten Bildschirm geführt, in dem Sie den Speicherort der zu importierenden Datei auswählen können.

Save file × Lookin Import-Export • <td



Einstellungen H.S. ACTIVATOR 84.00 10105 10205 HIGH SOLIDS PRIMER 84.00 1025 H.S. THINNER 93.00 10305 H.S. NON SANDING CONVERTOR 94.00 H.S. NON SANDING CONV. SLOW 83.00 1035R 1040F UNIVERSAL 2K PRIMER GR 74.00 1052R HI PROD SURFACER OFF WHITE 84.00 SURFACER D ANZ 2K URETH P/ FILL ACTIVATOR ANZ VS 2K URETH P/ FILL WHITE 11415 11445 ANZ VS 2K URETH P/ FILLER GRE • Ok <u>A</u>bbrechen <u>E</u>xport <u>I</u>mport

Sicherung von Preisen

Eine Sicherungskopie der Preise kann über die Schaltfläche "Export" im Modul "Preis-Management" erstellt werden. Standardmäßig werden die Preise im Ordner "Import-Export" gespeichert, der automatisch erstellt wird, wenn ColorQuick Pro installiert wird. Wenn Sie möchten, können Sie die Preise auch in einem anderen Ordner Ihrer Wahl speichern.

Die Preise werden als ZIP-Dateien gespeichert und können von jedem anderen ColorQuick Pro Benutzer und auf verschiedenen PCs importiert werden.



Um die Preise später wieder zu importieren, gehen Sie zu "Preis-Management" und klicken Sie auf "Import". Wählen Sie die entsprechende csv-Datei am gewählten Speicherort aus (entweder im Standardordner oder an einem anderen Speicherort auf Ihrem Computer) und öffnen Sie sie.

Open file			×
Look in Price.cs	<mark>≥ PriceManager</mark> ▼ .csv		
File name File type:	Price.csv CSV files	Qpe	en) cel

Importieren Sie die Preise.



Nach Abschluss des Vorgangs wird Ihnen angezeigt, was importiert wurde und was nicht.



6. Wie übertrage ich die kundeneigenen Formeln von einem PC zu einem anderen

Die kundeneigenen Formeln können von einem PC zu einem anderen über die Import / Export-Funktion im Bildschirm "Kundeneigene Daten" übertragen werden.

Die Dateien werden als ctc-Dateien gespeichert und können von jedem anderen ColorQuick Pro Benutzer und in verschiedenen PCs importiert werden.

7. Wo ist ColorQuick Pro auf meinem PC installiert und wie kann ich es löschen?

ColorQuick Pro ist unter: C:\ColorQuickPro installiert.

Um ColorQuick Pro zu entfernen, löschen Sie den Ordner C:\ColorQuickPro und leeren Sie den Papierkorb. ColorQuick kann auch unter Windows über "Start" \rightarrow "Einstellungen" \rightarrow "Systemsteuerung" \rightarrow "Software") deinstalliert werden.

8. Wie kann ich eine einzelne Formel in eine E-Mail oder in Excel kopieren?

Markieren Sie im Bildschirm "Formel" die gewünschte Formel mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü "In Zwischenablage kopieren".

Anschließend kann die Formel beispielsweise in eine Excel-Tabelle mit Preisinformationen eingefügt werden.

ColorQuick	Pro CD2007-3 RC2 (3.0, build 83 - (c)1999-2007 DuPont (de Nemours)		_ 6 ×
Forme			_	
		gram (abs.)		
PT101	WHITE	783.9	783.9	AFNOR
PT182	YELLOW OXIDE LOW STRENGTH	20.6	804.6	1665
PT107	LS BLACK	4.6	809.2	
PT128	GREEN SHADE BLUE LOW STRENGTH	0.5	809.7	BLANC *
EL560	HDC BINDER	524.8	1334.5	Kandalan (CD)
				: 10213 :100C Altimative 0 :0000 00 00 :2007 08 29
Vorschie Sp	deneig, Formeln zufügen) ag zum Materialverbrauch) ntzfertige Mischung	2 Zur Waage) () kg	Farboninfo vervolistiandem VS
(Eth	ketten Drucken			Zurück (z. vorh. Maske) Hauptmenú

9. Warum gibt es einen Gewichtsunterschied zwischen der persönlichen Datenbank und der Formel-Datenbank?

Die Formel in der DP-Datenbank bezieht sich nicht immer auf genau einen Liter. Bei der Anzeige in der persönlichen Datenbank, wird diese Formel auf 1 Liter berechnet.

10. Was ist zu tun, wenn Autorun nicht funktioniert (CD startet nicht von selbst)?

Ändern der Autoplay Einstellung unter Windows XP

- Klicken Sie auf dem Windows-Desktop auf "Arbeitsplatz".
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr CD-ROM Laufwerk und dann mit der linken Maustaste auf "Eigenschaften".
- Wechseln Sie zur Registerkarte "AutoPlay", und wählen Sie im Auswahlfeld den Typ CD (Musikdateien, Bilder, gemischter Inhalt usw.).
- Wählen Sie eine durchzuführenden Aktionen oder "Keine Aktion durchführen".

💈 Arbeitsplatz 🍐						
Datei Bearbeiten	Ansicht Favoriten Extras ?					<u></u>
G Zurück - E) - 🏂 🔎 Suchen 陵	Ordner	36 🗙 🖋	•		
Adresse 😼 Arbeitspl	atz					👻 🛃 Wechseln zu
Name	Тур	Gesamtgröße	Freier Speicher	Kommentare		
Festplatten						
Some WINKP (C:)	Lokaler Datenträger	55,8 GB	25,4 GB			
Geräte mit Wechs	elmedien					
COPRO20074 (D:)	CD-Laufwark AutoPlay	643 MB	0 Byte			
Netzlaufwerke	Öffnen					
Stindu-k auf 'Res.	Explorer					
	Scan for Viruses					
	Freigabe und Sicherheit Dateien auf CD schreiben					
	Auswerfen					
	Kopieren					
	Verknüpfung erstellen					
	Eigenschaften	Eigensch	aften von CO	PRO20074 (D:)	?	X
		Wäher werden D M Aktion O D C Eir	Sie einen Inhalse solt, wern deser nik dateier Hen Chaufthende Ak Play Ray Dick Markov Keine Aktio gabesufforderung	tion auswählen: s Media Player econtNow Copy er, um Dateien anzus s Explorer n durchführen g, um Aktion auszuwa	jede durchgeführt wendet wird:	
				OK Abbre	chen Obernehm	en

Ändern der Autoplay Einstellung für Windows 98 SE

- Klicken Sie im Windows Desktop mit der rechten Maustaste auf "Arbeitsplatz".
- Klicken Sie auf "Eigenschaften".
- Wählen Sie die Registerkarte "Gerätemanager".
- Klicken Sie auf das "+" Zeichen neben CDROM
- Wählen Sie den Eintrag für Ihr CD-ROM Laufwerk aus.
- Klicken Sie auf "Eigenschaften" und dann die Registerkarte "Einstellungen".
- Schalten Sie die Benachrichtigungsoption ein oder aus.
- Klicken Sie zweimal auf "OK".
- Um die Änderung wirksam werden zu lassen, muss Windows neugestartet werden.

11. Was ist zu tun, wenn die Installation nicht erfolgreich war?

Anzeichen:

Die Installation endet mit der Meldung "Installation nicht erfolgreich".

Mögliche Ursachen:

Teile der Software waren noch aktiv und konnten daher nicht aktualisiert werden, oder auf der Festplatte war kein ausreichender Speicherplatz verfügbar, oder die CD war nicht lesbar.

Lösung:

Starten Sie den PC neu, und vergewissern Sie sich, dass auf der Festplatte ausreichend freier Speicherplatz vorhanden ist (mehr als 1 GB). Wiederholen Sie die Installation. Wenn das Problem weiterhin besteht, rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail / versuchen Sie eine Protokolldatei zu erstellen / beseitigen Sie Reste von früheren Installationen /...

12. Was ist zu tun, wenn auf dem Desktop kein Icon erscheint?

Klicken Sie auf "Start", "Alle Programme" und gehen Sie zu "ColorQuick Pro→" und weiter zu "ColorQuick Pro" Doppelklicken Sie auf das Symbol, um das Programm zu starten.

All Progr	ams 🜔	🛗 ColorQuick Pro	Þ	ColorQuick Pro
	台 Undo	🛅 Ecomix Manager	•	DuP Location: C:\ColorQuickPro
		ObjectStore Win32	•	
🐉 start	6 2	🛅 Oracle - OraHome90	×	

ODER

Starten Sie den Windows Explorer, und öffnen Sie die Datei C:\ColorQuickPro\ColorQuickPro.exe.

Wenn ColorQuickPro.exe markiert ist, können Sie es mit der gedrückten rechten Maustaste auch auf den Desktop ziehen, um eine Verknüpfung zu erstellen. Durch einen Doppelklick auf die Datei wird das Programm geöffnet.



13. Wie kann ich die Nummer des COM-Ports eines benutzten COM-/USB-Anschlusses ermitteln?

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Arbeitsplatz" und dann auf "Eigenschaften".

Wählen Sie im Fenster "Systemeigenschaften" die Registerkarte "Hardware" und wählen Sie dort "Geräte-Manager".

Gehen Sie im "Geräte-Manager" zu "Anschlüsse (COM und LPT)" um zu sehen, welche COM/USB-Anschlüsse derzeit auf Ihrem PC aktiv sind.

Doppelklicken Sie auf "Kommunikationsanschluss", um sich die Eigenschaften anzeigen zu lassen. In Klammern erscheint die COM-Port-Nummer, die dem verwendeten COM-Anschluss zugeteilt ist. Dies ist die Nummer, die Sie bei den Verbindungseinstelllungen in ColorQuick Pro eingeben müssen.

In der Registerkarte "Anschlusseinstellungen" können Sie dann die Geschwindigkeit des verwendeten COM-Ports sehen.







14. Was bedeutet XXX im Bildschirm "Farbtonsuche"?

XXX ist der Standard-Suchmodus für ColorQuick Pro. Dies kann durch Klicken auf das Symbol geändert werden.

- Standard: Genaue Übereinstimmung (F5)
 einmal Klicken: Fängt mit dem Suchtext an [F6]
- zweimal Klicken:

Enthält den Suchtext (F7)

15. Wie kann ich Hilfe erhalten, wenn ich in einem Bildschirm nicht mehr weiter weiß / nicht weiß, was ich eingeben soll?

Die Funktionstaste F1 steht in jedem ColorQuick Pro Bildschirm zur Verfügung. Sie zeigt Ihnen, welche Möglichkeiten innerhalb dieses Bildschirms bestehen.

Beispielinformationen, die beim Drücken auf F1 im Bildschirm "Farbtonsuche" angezeigt werden:

Vom "Hersteller" Feld aus



Außen Innen Streifen Rad Stoßtänger Underhood Dach Chassis Tür-Fensterrahmen Kühler Spiegel Mehrtarbenlackierung Yo Undo Ctrl+Z Redo Ctrl+Y Neue Sughe F4 Gehe zur Eingabe des Herstellers Gehe zur Eingabe der Farbgruppe Gehe zur Eingabe der Stockcodes Hauptmenü F10

Abhängig von den Feld, in dem sich der Cursor befindet, erscheint ein anderer Hilfetext.

Vom "Anwendungsbereich" Feld aus

16. Was ist "Tracing" und wie kann ich es aktivieren?

Was es ist

Tracing ist eine Möglichkeit, alles zu dokumentieren, was in der Software passiert. Diese Dateien können uns helfen, Probleme zu lösen und in Zukunft zu vermeiden.

• Wie es aktiviert wird

Tracing ist auf der ColorQuick Pro CD enthalten.

Der Ordner **"Trace"** enthält die Datei **DEBINST.EXE.** Diese muss auf Ihrem PC installiert werden. Mit einem Doppelklick wird das Programm gestartet.

Der Ordner "LICAPP" enthält die Dateien "LicenceApplier.exe" und "TRCON.xpt".

Ziehen Sie die Datei "TRCON.xpt" in "LicenceApplier.exe." Daraufhin erscheint ein Fenster zum Aktivieren des Tracing. Geben Sie in diesem Bildschirm ein Passwort ein, das Sie von Ihrem Ansprechpartner erhalten.

License info System info
TRCON
Activates tracing for a limited amount of runs.
ColorQuick Pro
In order to apply this license to ColorQuick Pro installed on this PC, please enter a valid key.
Sysinfo : 0707191544

O Indeal Aust

Wo kann ich die Tracing Dateien finden und was

mache ich damit?

Starten Sie den Windows Explorer und öffnen Sie den Ordner C:\ColorQuickPro.

Direkt unter diesem Ordner finden Sie eine Datei mit dem Namen "Tracing_01.csl" (oder mehrere Tracing_.. Dateien). Kopieren Sie diese Dateien auf einen USB-Stick, hängen Sie sie an eine e-Mail an oder kopieren Sie sie auf eine CD, und senden Sie sie an Ihren Ansprechpartner. Dort wird man sie an die Person weiterleiten, die für die weitere Untersuchung zuständig ist.

🖬 . e . e		
i sysinfotpl.rtm	9 KB	RIM-I
Tracing_01.csl	1.025 KB	Code:
Tracing_02.csl	630 KB	Code:
Wersion.XML	1 KB	XML-D
ColorQuickPro.EN	1.737 KB	EN-Da